




## Schritt 2

Wählen Sie in den „Konto-Einstellungen“ den Eintrag „Server-Einstellungen“ aus, um die Verschlüsselung für den E-Mail-Abwurf einzurichten.

Stellen Sie hierzu einfach den Eintrag „Verbindungssicherheit“ auf die Option „STARTTLS“ um. Alle weiteren Parameter sollten wie folgt erhalten bleiben.



Je nachdem, ob Sie die E-Mail über das POP3 oder IMAP Protokoll abholen, sollten nun folgende Konfiguration eingestellt sein:

Servertyp	POP3	IMAP
Server	mail.htp-tel.de	mail.htp-tel.de
Port	110	143
Verbindungssicherheit	STARTTLS	STARTTLS
Authentifizierungsmethode	Passwort, normal	Passwort, normal

### Wichtiger Hinweis


Bitte beachten Sie, dass das Protokoll „IMAP“ ausschließlich für die Produkte „htp Mail Plus“, „htp Mail Pro“ und „htp Mail Business“ zur Verfügung steht. Sollten Sie das kostenfreie htp E-Mail-Produkt nutzen, so wählen Sie an dieser Stelle als Protokoll „POP3“ aus.

### Schritt 3

Wählen Sie in den „Konto-Einstellungen“ den Eintrag „Postausgang-Server (SMTP)“ aus, um die Verschlüsselung für den E-Mail-Versand einzurichten.

Markieren Sie den Server „mail.htp-tel.de“ und wählen Sie „Bearbeiten..“.

Stellen Sie jetzt den Eintrag „Verbindungssicherheit“ auf die Option „STARTTLS“ um und ändern Sie den Eintrag „Port“ auf den Wert „25“.



Alle Parameter sollten wie folgt aussehen:

Server	mail.htp-tel.de
Port	25
Verbindungssicherheit	STARTTLS
Authentifizierungsmethode	Passwort, normal

Schließen Sie anschließend die Fenster über die Schaltfläche „OK“.

Die Umstellung auf eine verschlüsselte Kommunikation für den E-Mail Versand und Empfang von E-Mails ist damit abgeschlossen.

Sie haben weitere Fragen zu htp Mail oder zu anderen htp Produkten? Unsere Kollegen aus dem htp ServiceCenter helfen Ihnen unter der Rufnummer 0800 / 222 9 111 (kostenlos aus dem deutschen Festnetz) montags bis samstags zwischen 8 und 22 Uhr gern weiter.